목차

RHCS 구성시 고려사항 3
지원되는 클러스터 노드 수 3
하드웨어 설정 3
기본적인 H/A 구성도 3

Last update: 2015/12/07 02:12	일반적인 고려사항	https://atl.kr/dokuwiki/doku.php/%EC%9D%BC%EB%B0%98%EC%A0%81%EC%9D%B8_%EA%B3%A0%EB%A0%A4%EC%82%AC%ED%95%AD

RHCS 구성시 고려사항

지원되는 클러스터 노드 수

고가용성 추가 기능에서 지원되는 서버의 최대 개수는 **16개** 입니다.

하드웨어 설정

클러스터 노드 최소 RAM 1GB로 Red Hat Enterprise Linux 소프트웨어를 실행할 수 있는 컴퓨터

공공 네트워크의 이더넷 스위치 또는 허브 클라이언트가 클러스터에 액세스하는 데 필요합니다.

개인 네트워크의 이더넷 스위치 또는 허브 네크워트 전원 스위치 또는 파이버 채널 스위치와 같은 클러스터 하드웨어 및 클러스터 노드간의 통신에 필요합니다.

네트워크 전원 스위치 엔터프라이즈급 클러스터에서 펜싱 (fencing)을 실행하기 위해 네트워크 전원 스위치를 권장합니다.

파이버 채널 스위치 파이버 채널 스위치는 파이버 채널 스토리지로의 액세스를 제공합니다. 기타 옵션은 iSCSI와 같은 스토리지 인터페이스의 유형에 따라 스토리지에 대해 사용할 수 있습니다. 파이버 채널 스위치는 펜싱 (fencing)을 실행하기 위해 설정할 수 있습니다.

스토리지 일부 유형의 스토리지가 클러스터에 필요합니다. 필요한 유형은 클러스터 용도에 따라 다릅니다.

기본적인 H/A 구성도



From:
https://atl.kr/dokuwiki/ - **AllThatLinux!**

Permanent link:
https://atl.kr/dokuwiki/doku.php/%EC%9D%BC%EB%B0%98%EC%A0%81%EC%9D%B8_%EA%B3%A0%EB%A0%A4%EC%82%AC%ED%95%AD

Last update: **2015/12/07 02:12**